
Dansende nisser armbånd

Sy fire små nisser, der danser ned gennem armbåndet, i peyote med Miyuki Delica-perler. Du følger mønsteret én etape ad gangen og krydser rækkerne af undervejs.



TEKNIK
Lige peyote

PERLER
Miyuki Delica 11/0

STØRRELSE
30 perler bred, 200 rækker

FÆRDIGT MÅL
Ca. 4 × 16 cm uden lås

ANTAL PERLER
3.000 i 10 farver

OPDELING
10 etaper a 20 rækker

FØR DU GÅR I GANG

Det skal du bruge

Mønsteret bruger ti farver Miyuki Delica i størrelse 11/0. Hver farve har et bogstav fra A til J, og det er bogstavet, du møder i både diagram og opskrift.

PERLE	MIYUKI NR.	FARVE	BRUGES TIL	ANTAL PERLER	POSER A 4 G
A	DB0351X	Hvid	Baggrund	2.305	3
B	DB1510	Sart rosa	Blød kant om nisserne	122	1
C	DB0157	Hudfarve	Ansigter, arme og ben	160	1
D	DB0171	Gul	Hår og gule detaljer	64	1
E	DB0828	Lys grågrøn	Lys på det grønne tøj	50	1
F	DB1266	Grøn	Grønt tøj og grøn hue	64	1
G	DB2066	Olivengrøn	Skygger på det grønne tøj	65	1
H	DB2111	Fersken	Skygger på hud og strømper	61	1
I	DB0161	Orangerød	Strømper, sko og røde huer	91	1
J	DB0879	Blå	Blå bukser	18	1
I alt				**3.000**	**12**

En pose a 4 g rækker til ca. 800 perler. Har du rester fra andre projekter, kan du sagtens bruge dem.

Derudover skal du bruge

- Perletråd og en perlenål
- En stopperle – en enkelt perle i en anden farve
- En saks og en perlemåtte
- En lås, der passer til ca. 4 cm bredde

Et godt råd, før du starter

Hæld perlerne i små skåle, og sæt bogstavet på hver skål. Farve A og B ligner hinanden meget, så det er nemmest at gå efter bogstavet.


Vil du hellere bruge dine egne farver? Det kan du trygt gøre. Så længe du ved, hvilket bogstav din nye farve erstatter, passer mønsteret stadig.

FØR DU GÅR I GANG

Sådan læser du mønsteret

Hver etape viser det samme på to måder: et diagram, du kan se på, og en opskrift, du kan krydse af. Brug den, du synes er nemmest – eller begge på én gang.

Diagrammet



1. **Hver firkant er én perle.** I mønsteret står der et bogstav i firkanten, og det fortæller, hvilken farve du skal bruge.
2. **Rækkerne ligger forskudt som mursten.** En række er hver anden perle på tværs. På tegningen har perlerne i samme række samme tal.
3. **Tallet i kanten er rækkens nummer, og pilen viser vejen.** Ulige rækker starter i højre side, lige rækker starter i venstre side.
4. **Række 1 og 2 står sammen,** fordi du trækker dem på tråden på én gang. Det ser du på næste side.

De blege perler øverst og nederst i et diagram hører til etapen før og efter. De er kun med, så du kan se, hvor du er nået til.

Opskriften

☐ **52** → fra venstre **A** 8 **H** 1 **A** 6

Sådan læser du linjen: Række 52 syr du fra venstre mod højre. Sæt først 8 perler i farve A, så 1 perle i farve H og til sidst 6 perler i farve A. Kryds feltet af, når rækken er færdig.

Der er altid 15 perler i en række. Tæl efter, hvis noget ser forkert ud – så opdager du en fejl, før den vokser sig stor.

TEKNIKKEN

Kom godt i gang


Armbåndet sys i peyote. Du gentager den samme lille bevægelse hele vejen, og det er kun de første tre rækker, der driller lidt.

1 Gør tråden klar

Klip ca. 1,5 meter tråd, og træd nålen. Træk en stopperle på, og sy gennem den én gang til, så den sidder fast ca. 15 cm fra enden. Den holder perlerne på plads og tages af igen til sidst.


2 Række 1 og 2: træk 30 perler på tråden

Følg opskriftens første linje fra venstre, og træk farverne på i den rækkefølge, de står.




3 Række 3: sy tilbage mod venstre

Træk 1 perle på, spring den yderste perle over, og sy gennem den næste. Gentag hele vejen: 1 perle på, spring én over, sy gennem den næste. Du sætter 15 perler på i alt.



4 Række 4 og resten: fyld hullerne

Nu stikker hver anden perle ud. Træk 1 perle på, og sy gennem den første perle, der stikker ud. Fortsæt rækken ud. Sådan syr du resten af armbåndet – 15 perler i hver række.



På tegningerne viser tallet i perlen, hvilken række den hører til. Perlerne med mørk kant er dem, du lige har sat på, og den blå streg er tråden.

OVERBLIK

Hele mønsteret i 10 etaper

Mønsteret er delt i 10 etaper a 20 rækker. Du starter med den øverste nisse og syr dig ned gennem alle fire.

Tag én etape ad gangen


Hver etape har sin egen side med diagram og opskrift. Kryds rækkerne af undervejs, og blad videre, når alle 20 er syet.

Når tråden slipper op

Stop, når der er ca. 15 cm tilbage. Sy enden i zigzag gennem 6–8 perler i arbejdet, og klip den af. Hæft en ny tråd på samme måde, og kom ud dér, hvor du slap.

Hold pause, når du vil

Krydset ved den sidste række viser præcis, hvor du skal fortsætte næste gang.




ETAPE 1 AF 10

Række 1–20

Du begynder med den første nisse: den grønne hue, ansigtet og de udstrakte arme.





Opskrift – sæt et kryds, når rækken er syet. Tallet efter farven er antallet af perler.


- [ ] **1+2** → fra venstre — A 6 B 1 C 2 A 21
- [ ] **3** ← fra højre — A 11 D 1 A 3
- [ ] **4** → fra venstre — A 4 E 1 B 1 A 9
- [ ] **5** ← fra højre — A 9 B 1 F 1 A 4
- [ ] **6** → fra venstre — A 5 F 1 B 1 A 8
- [ ] **7** ← fra højre — A 8 B 1 F 1 E 1 A 4
- [ ] **8** → fra venstre — A 5 F 2 B 1 A 7
- [ ] **9** ← fra højre — A 7 C 1 G 1 F 1 A 5
- [ ] **10** → fra venstre — A 5 E 1 F 1 G 1 C 1 A 6
- [ ] **11** ← fra højre — A 6 C 1 D 1 G 1 F 1 A 5
- [ ] **12** → fra venstre — A 5 E 1 F 1 D 2 B 1 A 5
- [ ] **13** ← fra højre — A 5 C 1 D 1 G 1 D 1 F 1 A 5
- [ ] **14** → fra venstre — A 5 E 1 D 1 H 1 C 2 B 2 A 3
- [ ] **15** ← fra højre — A 3 B 1 A 1 C 2 B 1 H 1 G 1 A 5
- [ ] **16** → fra venstre — A 5 B 1 I 1 C 3 A 1 H 1 A 3
- [ ] **17** ← fra højre — A 4 B 2 H 1 C 2 D 1 A 5
- [ ] **18** → fra venstre — A 6 I 1 C 3 A 1 C 1 A 3
- [ ] **19** ← fra højre — A 4 G 1 A 1 C 4 B 1 A 4
- [ ] **20** → fra venstre — A 5 C 1 H 1 C 4 A 4

ETAPE 2 AF 10

Række 21–40

Den grønne dragt og armen, der peger ud til højre.






Opskrift – sæt et kryds, når rækken er syet. Tallet efter farven er antallet af perler.

- [ ] **21** ← fra højre — A 4 C 1 A 1 C 4 A 5
- [ ] **22** → fra venstre — A 6 B 1 C 2 B 1 F 1 A 4
- [ ] **23** ← fra højre — A 5 G 1 C 2 A 3 B 1 A 3
- [ ] **24** → fra venstre — A 3 C 1 B 1 A 2 C 2 G 1 B 1 A 4
- [ ] **25** ← fra højre — A 5 E 1 D 1 G 1 C 2 G 1 C 1 A 3
- [ ] **26** → fra venstre — A 3 B 1 C 1 F 1 G 3 E 1 A 5
- [ ] **27** ← fra højre — A 6 F 1 G 1 E 2 B 1 A 4
- [ ] **28** → fra venstre — A 7 B 1 G 1 E 1 A 5
- [ ] **29** ← fra højre — A 6 F 1 G 1 A 7
- [ ] **30** → fra venstre — A 7 B 1 F 1 E 1 A 5
- [ ] **31** ← fra højre — A 6 F 2 A 7
- [ ] **32** → fra venstre — A 7 F 2 G 1 A 5
- [ ] **33** ← fra højre — A 6 F 2 E 1 A 6
- [ ] **34** → fra venstre — A 6 E 1 F 1 G 1 E 1 A 5
- [ ] **35** ← fra højre — A 6 D 1 G 2 C 1 A 5
- [ ] **36** → fra venstre — A 5 C 1 D 2 I 1 E 1 A 5
- [ ] **37** ← fra højre — A 6 D 1 I 2 G 1 A 5
- [ ] **38** → fra venstre — A 5 B 1 I 1 C 1 I 1 B 1 A 5
- [ ] **39** ← fra højre — A 6 H 1 A 1 H 1 B 1 A 5
- [ ] **40** → fra venstre — A 6 I 1 A 1 I 1 A 6

ETAPE 3 AF 10

Række 41–60

De røde strømper sparker ud til siden, og nederst titter den næste nisses hue frem.



Opskrift – sæt et kryds, når rækken er syet. Tallet efter farven er antallet af perler.


- [ ] **41** ← fra højre — A 6 C 1 B 1 I 1 B 1 A 5
- [ ] **42** → fra venstre — A 6 H 2 I 1 A 6
- [ ] **43** ← fra højre — A 7 I 2 B 1 A 5
- [ ] **44** → fra venstre — A 5 H 1 I 2 H 1 A 6
- [ ] **45** ← fra højre — A 7 C 1 I 3 A 4
- [ ] **46** → fra venstre — A 5 I 1 B 1 H 1 A 7
- [ ] **47** ← fra højre — A 8 B 1 A 1 H 1 A 4
- [ ] **48** → fra venstre — A 5 I 1 A 1 I 1 A 7
- [ ] **49** ← fra højre — A 7 H 1 B 1 A 1 B 1 A 4
- [ ] **50** → fra venstre — A 5 H 1 A 1 I 1 B 1 A 6
- [ ] **51** ← fra højre — A 7 I 1 A 7
- [ ] **52** → fra venstre — A 8 H 1 A 6
- [ ] **53** ← fra højre — A 15
- [ ] **54** → fra venstre — A 3 B 1 A 11
- [ ] **55** ← fra højre — A 12 C 1 A 2
- [ ] **56** → fra venstre — A 3 D 1 E 1 B 1 A 9
- [ ] **57** ← fra højre — A 8 B 1 E 1 F 1 E 1 B 1 A 2
- [ ] **58** → fra venstre — A 4 E 1 F 1 G 1 C 1 B 1 A 6
- [ ] **59** ← fra højre — A 6 B 1 H 1 G 1 F 2 A 4
- [ ] **60** → fra venstre — A 5 F 1 G 1 I 1 G 1 B 1 A 5

ETAPE 4 AF 10

Række 61–80

Nisse nummer to med gult hår, grøn dragt og armene i vejret.





Opskrift – sæt et kryds, når rækken er syet. Tallet efter farven er antallet af perler.


- [ ] **61** ← fra højre — A 6 · H 1 · I 1 · D 1 · F 1 · E 1 · A 4
- [ ] **62** → fra venstre — A 5 · F 1 · D 1 · G 1 · C 2 · A 1 · C 1 · A 3
- [ ] **63** ← fra højre — A 3 · B 1 · A 2 · C 2 · G 1 · F 1 · A 5
- [ ] **64** → fra venstre — A 5 · E 1 · D 1 · H 1 · C 2 · A 1 · C 1 · A 3
- [ ] **65** ← fra højre — A 4 · B 1 · A 1 · C 1 · H 1 · G 2 · A 5
- [ ] **66** → fra venstre — A 5 · B 1 · I 1 · C 2 · H 1 · A 1 · C 1 · A 3
- [ ] **67** ← fra højre — A 4 · E 1 · A 1 · I 1 · H 2 · C 1 · A 5
- [ ] **68** → fra venstre — A 6 · C 2 · H 1 · C 1 · A 1 · B 1 · A 3
- [ ] **69** ← fra højre — A 4 · G 1 · A 1 · C 2 · B 1 · A 6
- [ ] **70** → fra venstre — A 7 · B 1 · C 1 · B 1 · E 1 · A 4
- [ ] **71** ← fra højre — A 5 · E 1 · D 1 · G 1 · A 7
- [ ] **72** → fra venstre — A 7 · B 1 · G 1 · E 1 · A 5
- [ ] **73** ← fra højre — A 6 · F 1 · G 1 · A 7
- [ ] **74** → fra venstre — A 7 · B 1 · G 1 · A 6
- [ ] **75** ← fra højre — A 5 · C 1 · G 1 · F 1 · A 7
- [ ] **76** → fra venstre — A 7 · E 1 · F 1 · C 2 · A 4
- [ ] **77** ← fra højre — A 4 · H 1 · G 2 · F 1 · A 7
- [ ] **78** → fra venstre — A 6 · C 1 · F 2 · G 1 · D 1 · A 4
- [ ] **79** ← fra højre — A 5 · C 1 · G 2 · F 1 · A 6
- [ ] **80** → fra venstre — A 6 · B 1 · G 2 · C 1 · A 5

ETAPE 5 AF 10

Række 81–100

Benene på den anden nisse, og lige under begynder den tredje med rød hue.





Opskrift – sæt et kryds, når rækken er syet. Tallet efter farven er antallet af perler.


- [ ] **81** ← fra højre — A 6 D 1 G 2 A 6
- [ ] **82** → fra venstre — A 5 B 1 D 1 G 1 C 1 D 1 A 5
- [ ] **83** ← fra højre — A 5 C 2 I 1 D 1 I 1 B 1 A 4
- [ ] **84** → fra venstre — A 5 I 3 A 1 G 1 A 5
- [ ] **85** ← fra højre — A 6 I 1 A 1 H 1 C 1 I 1 A 4
- [ ] **86** → fra venstre — A 5 B 1 A 2 B 1 C 1 A 5
- [ ] **87** ← fra højre — A 6 I 1 A 3 B 1 A 4
- [ ] **88** → fra venstre — A 4 B 1 A 3 H 1 A 6
- [ ] **89** ← fra højre — A 6 I 1 A 3 C 1 A 4
- [ ] **90** → fra venstre — A 4 C 1 A 4 H 1 A 5
- [ ] **91** ← fra højre — A 9 C 1 H 1 A 4
- [ ] **92** → fra venstre — A 5 I 1 H 1 A 8
- [ ] **93** ← fra højre — A 8 I 2 A 5
- [ ] **94** → fra venstre — A 5 B 1 I 2 A 7
- [ ] **95** ← fra højre — A 7 I 3 A 5
- [ ] **96** → fra venstre — A 6 I 2 H 1 A 6
- [ ] **97** ← fra højre — A 6 B 1 I 2 C 1 A 5
- [ ] **98** → fra venstre — A 6 I 1 D 2 A 6
- [ ] **99** ← fra højre — A 6 D 3 B 1 A 5
- [ ] **100** → fra venstre — A 6 I 1 D 3 A 5

ETAPE 6 AF 10

Række 101–120



Den tredje nisse har gult hår og grøn trøje. Armene stikker ud til hver side.



Opskrift – sæt et kryds, når rækken er syet. Tallet efter farven er antallet af perler.


- [ ] **101** ← fra højre — A 6 D 3 B 1 A 5
- [ ] **102** → fra venstre — A 6 D 1 C 3 A 5
- [ ] **103** ← fra højre — A 6 H 1 C 1 D 1 C 1 A 5
- [ ] **104** → fra venstre — A 5 B 1 D 1 C 3 A 5
- [ ] **105** ← fra højre — A 6 H 1 C 3 A 5
- [ ] **106** → fra venstre — A 6 C 2 H 1 B 1 A 5
- [ ] **107** ← fra højre — A 6 C 2 D 1 A 6
- [ ] **108** → fra venstre — A 6 C 3 A 6
- [ ] **109** ← fra højre — A 6 C 1 D 1 C 1 A 6
- [ ] **110** → fra venstre — A 6 C 1 F 1 G 1 A 6
- [ ] **111** ← fra højre — A 6 G 2 E 1 C 1 A 5
- [ ] **112** → fra venstre — A 6 C 1 F 1 G 1 C 1 A 5
- [ ] **113** ← fra højre — A 6 C 1 F 1 E 2 A 5
- [ ] **114** → fra venstre — A 4 B 1 C 1 B 1 F 1 E 1 G 1 A 5
- [ ] **115** ← fra højre — A 4 B 1 G 1 A 1 F 2 A 1 C 1 A 4
- [ ] **116** → fra venstre — A 6 D 1 F 1 E 1 A 1 C 2 A 3
- [ ] **117** ← fra højre — A 3 B 2 A 2 G 2 E 1 A 5
- [ ] **118** → fra venstre — A 6 E 2 D 1 A 6
- [ ] **119** ← fra højre — A 7 D 1 E 1 C 1 A 5
- [ ] **120** → fra venstre — A 6 B 1 E 1 I 1 A 6

ETAPE 7 AF 10

Række 121–140

Blå bukser og røde strømper midt i et hop. Resten af etapen er hvid.





Opskrift – sæt et kryds, når rækken er syet. Tallet efter farven er antallet af perler.


- [ ] **121** ← fra højre — A 6 I 1 E 1 A 7
- [ ] **122** → fra venstre — A 4 C 1 A 2 B 1 H 2 A 5
- [ ] **123** ← fra højre — A 6 I 1 J 1 A 1 C 1 I 1 B 1 A 3
- [ ] **124** → fra venstre — A 4 I 3 J 1 A 1 H 1 A 5
- [ ] **125** ← fra højre — A 6 H 1 J 1 E 1 I 1 C 1 H 1 A 3
- [ ] **126** → fra venstre — A 4 H 1 B 1 H 1 J 1 A 1 C 1 A 5
- [ ] **127** ← fra højre — A 6 I 1 A 4 H 1 A 3
- [ ] **128** → fra venstre — A 9 B 1 A 5
- [ ] **129** ← fra højre — A 6 I 1 A 8
- [ ] **130** → fra venstre — A 8 B 1 A 6
- [ ] **131** ← fra højre — A 6 I 1 A 8
- [ ] **132** → fra venstre — A 8 B 1 A 6
- [ ] **133** ← fra højre — A 6 I 1 A 8
- [ ] **134** → fra venstre — A 8 H 1 B 1 A 5
- [ ] **135** ← fra højre — A 6 I 1 A 8
- [ ] **136** → fra venstre — A 9 I 1 A 5
- [ ] **137** ← fra højre — A 15
- [ ] **138** → fra venstre — A 4 D 1 A 10
- [ ] **139** ← fra højre — A 10 C 1 B 1 A 3
- [ ] **140** → fra venstre — A 4 D 1 A 10

ETAPE 8 AF 10

Række 141–160

Den sidste nisse begynder med en rød hue og gult hår.





Opskrift – sæt et kryds, når rækken er syet. Tallet efter farven er antallet af perler.


- [ ] **141** ← fra højre — A 10 H 1 A 4
- [ ] **142** → fra venstre — A 5 I 1 A 9
- [ ] **143** ← fra højre — A 9 I 1 B 1 A 4
- [ ] **144** → fra venstre — A 5 I 2 A 8
- [ ] **145** ← fra højre — A 8 I 2 A 5
- [ ] **146** → fra venstre — A 5 C 1 I 1 H 1 A 7
- [ ] **147** ← fra højre — A 7 H 1 I 2 A 5
- [ ] **148** → fra venstre — A 6 I 2 C 1 A 6
- [ ] **149** ← fra højre — A 6 B 1 I 2 H 1 A 5
- [ ] **150** → fra venstre — A 6 I 2 D 1 B 1 A 5
- [ ] **151** ← fra højre — A 6 D 3 H 1 A 5
- [ ] **152** → fra venstre — A 6 I 1 D 3 B 1 A 4
- [ ] **153** ← fra højre — A 5 C 1 D 3 C 1 A 5
- [ ] **154** → fra venstre — A 5 B 1 D 1 C 4 A 4
- [ ] **155** ← fra højre — A 5 D 1 C 4 A 5
- [ ] **156** → fra venstre — A 3 B 1 A 1 C 1 I 1 H 1 C 2 A 5
- [ ] **157** ← fra højre — A 5 B 1 C 3 D 1 A 1 B 2 A 2
- [ ] **158** → fra venstre — A 3 C 1 B 1 A 1 H 1 C 3 A 2 B 1 A 2
- [ ] **159** ← fra højre — A 2 B 1 C 1 A 2 C 1 H 1 C 1 A 1 B 1 C 1 A 3
- [ ] **160** → fra venstre — A 4 G 1 B 1 A 1 C 1 I 1 B 1 A 1 C 1 B 1 A 2

ETAPE 9 AF 10

Række 161–180

Den grønne trøje og armene, der svinger ud til begge sider.





Opskrift – sæt et kryds, når rækken er syet. Tallet efter farven er antallet af perler.


- [ ] **161** ← fra højre — A 3 B 2 A 1 B 1 C 1 B 2 F 1 A 4
- [ ] **162** → fra venstre — A 5 F 1 B 1 D 1 C 1 A 2 G 1 A 3
- [ ] **163** ← fra højre — A 4 G 1 A 1 B 1 C 1 F 2 A 5
- [ ] **164** → fra venstre — A 6 E 1 F 1 D 1 B 1 C 1 B 1 A 3
- [ ] **165** ← fra højre — A 4 C 2 F 1 D 1 E 1 A 6
- [ ] **166** → fra venstre — A 7 F 1 G 3 A 4
- [ ] **167** ← fra højre — A 5 G 1 D 1 G 1 E 1 A 6
- [ ] **168** → fra venstre — A 7 G 1 F 1 C 1 B 1 A 4
- [ ] **169** ← fra højre — A 6 D 1 F 1 E 1 A 6
- [ ] **170** → fra venstre — A 7 F 2 C 1 A 5
- [ ] **171** ← fra højre — A 6 C 1 F 2 A 6
- [ ] **172** → fra venstre — A 6 E 1 F 2 A 6
- [ ] **173** ← fra højre — A 6 B 1 F 2 B 2 A 4
- [ ] **174** → fra venstre — A 5 E 1 F 3 A 6
- [ ] **175** ← fra højre — A 6 E 1 D 1 G 2 B 1 A 4
- [ ] **176** → fra venstre — A 5 B 1 C 1 E 1 D 1 B 1 A 5
- [ ] **177** ← fra højre — A 6 C 1 E 2 A 6
- [ ] **178** → fra venstre — A 7 J 2 A 6
- [ ] **179** ← fra højre — A 6 J 3 A 6
- [ ] **180** → fra venstre — A 7 J 2 B 1 A 5

ETAPE 10 AF 10

Række 181–200

De blå bukser, de røde ben og fire hvide rækker til sidst.






Opskrift – sæt et kryds, når rækken er syet. Tallet efter farven er antallet af perler.

- [ ] **181** ← fra højre — A 6 J 1 A 8
- [ ] **182** → fra venstre — A 7 J 1 A 1 J 1 A 5
- [ ] **183** ← fra højre — A 6 J 1 A 8
- [ ] **184** → fra venstre — A 7 J 1 A 1 B 1 A 5
- [ ] **185** ← fra højre — A 6 J 1 A 1 J 1 H 1 A 5
- [ ] **186** → fra venstre — A 5 H 1 E 1 A 1 E 1 A 6
- [ ] **187** ← fra højre — A 6 H 1 B 1 A 1 I 1 B 1 A 4
- [ ] **188** → fra venstre — A 5 I 1 B 1 A 1 I 1 A 6
- [ ] **189** ← fra højre — A 6 B 1 H 1 A 2 I 1 A 4
- [ ] **190** → fra venstre — A 3 B 1 I 1 A 3 I 1 A 6
- [ ] **191** ← fra højre — A 7 H 1 A 3 I 1 A 3
- [ ] **192** → fra venstre — A 3 H 1 B 1 A 3 H 1 A 6
- [ ] **193** ← fra højre — A 6 C 1 I 1 A 3 H 1 A 3
- [ ] **194** → fra venstre — A 3 I 1 A 4 H 1 B 1 A 5
- [ ] **195** ← fra højre — A 6 H 1 A 4 B 1 A 3
- [ ] **196** → fra venstre — A 3 B 1 A 5 B 1 A 5
- [ ] **197** ← fra højre — A 15
- [ ] **198** → fra venstre — A 15
- [ ] **199** ← fra højre — A 15
- [ ] **200** → fra venstre — A 15

TIL SIDST

Gør armbåndet færdigt

Når række 200 er krydset af, mangler du kun at hæfte trådene og sætte en lås på.



1 Hæft trådene

Sy tråden i zigzag gennem 6–8 perler i arbejdet, og klip den af. Tag stopperlen af i den anden ende, og hæft den tråd på samme måde.

2 Sæt låsen på

Sy låsen fast i den yderste række i hver ende. Vælg en lås, der passer til armbåndets bredde på ca. 4 cm – for eksempel en skydelås eller en bred magnetlås.

3 Tilpas længden

Armbåndet bliver ca. 16 cm langt uden lås. Vil du have det længere, syr du ekstra rækker i en farve fra mønsteret i begge ender. 12 rækker giver ca. 1 cm, og du skal altid sy et lige antal.

Lav mønsteret i dine egne farver

Mønsteret virker med alle farver. Vælg dine egne ti, og skriv dem ind ud for bogstaverne A–J på materialesiden, før du går i gang.

God fornøjelse med dine dansende nisser. Vi vil rigtig gerne se, hvordan det bliver.